



Erweiterte Lieferübersicht

Zusatzmodul

Version 1.0

10.11.20221

Seiwert GmbH | Solmsstraße 41 | 60486 Frankfurt a.M.

+49 69 175 3637 0 | willkommen@seiwert.info | www.seiwert.info

Amtsgericht Frankfurt a.M. | HRB 75377 | UST ID Nr. DE243742034 | Geschäftsführer: Eugen Seiwert

Inhaltsverzeichnis

1 ÜBERBLICK.....	2
1.1 FUNKTIONSBESCHREIBUNG.....	2
1.2 VORAUSSETZUNGEN	2
2 KONFIGURATION	2
3 ERWEITERTE LIEFERÜBERSICHT	5

1 Überblick

1.1 Funktionsbeschreibung

Die erweiterte Lieferübersicht bietet eine direkte Übersicht der lieferbaren Aufträge und deren schnelle Abarbeitung.

1.2 Voraussetzungen

Für den Betrieb des Zusatzmodules ist eine Lizenz erforderlich. Diese erhalten Sie über die Seiwert GmbH.

2 Konfiguration

Im Menü unter Verkauf > Kommissionierung > erw. Lieferübersicht Konfiguration können diverse Einstellungen vorgenommen werden.

Einstellungen erw. Lieferübersicht



Lizenz	<input type="text" value="04W1Zrh6BUS2SOLyAsOoBkKBf"/>		
Aktualisierungsintervall (Sekunden)	<input type="text"/>		
Filter Liefertermin	<input type="checkbox"/>	Alle Betriebsstätten	<input type="checkbox"/>
Standard Belegstatus	<input type="text" value="Freigabe Kommissionierung"/>	Belegdatum anzeigen	<input type="checkbox"/>
Spalte Menge Einkauf anzeigen (anstatt BME)	<input type="checkbox"/>	RMA-Belege ausblenden	<input type="checkbox"/>
Alle Aufträge anzeigen	<input type="checkbox"/>	Farbcode Beleg vorhanden	<input type="text"/>
Anzeige referenzierte Belegart	<input type="text"/>	Farbcode Beleg nicht vorhanden	<input type="text"/>
direkte Verarbeitung	<input checked="" type="checkbox"/>	wird weiterverarbeitet zu	<input type="text"/>
Weiterverarbeitung aus referenzierter Belegart	<input type="text"/>		
Positionsübernahme	<input type="text" value="Nur offene Positionen übernehme"/>		
Bestandsprüfung	<input type="text" value="Teilmengen bei fehlendem Best"/>		
Hinweise zur Lieferung im Langtext ergänzen	<input checked="" type="checkbox"/>		
Text Nachlieferung	<input type="text" value="Der Artikel ist gerade nicht vorrätig und wird nachgeliefert."/>		
Text Teillieferung	<input type="text" value="Die restlichen Mengen sind werden nachgeliefert."/>		
Vermietung			
Anzeige referenzierte Belegart	<input type="text"/>		
Weiterverarbeitung aus referenzierter Belegart	<input type="text"/>	wird weiterverarbeitet zu	<input type="text"/>

Lizenz

Hier wird die Lizenz für das Zusatzmodul hinterlegt.

Aktualisierungsintervall (Sekunden)

Die erweiterte Lieferübersicht wird alle x Sekunden automatisch aktualisiert.

Filter Liefertermin

Ist der Haken gesetzt wird in der Lieferübersicht ein Filter auf den Liefertermin mit Liefertermin der Position \leq Anmeldedatum gesetzt.

Alle Betriebsstätten

Ist der Haken gesetzt werden Belege aller Betriebsstätten angezeigt. Im anderen Fall nur die Belege, die zu der aktuellen Betriebsstätte gehören.

Standard Belegstatus

Hierüber wird der Belegstatus in Lieferübersicht vorbelegt und es werden nur die Belege angezeigt, die diesen Belegstatus hinterlegt haben.

Belegdatum anzeigen

Ist der Haken gesetzt wird das Belegdatum als zusätzliche Spalte angezeigt.

Spalte Menge Einkauf anzeigen (anstatt BME)

Ist der Haken gesetzt wird anstatt der Spalte BME die Menge aus offenen Bestellungen des Artikels angezeigt.

RMA-Belege ausblenden

Über diesen Schalter können die Belege ausgeblendet werden, die über das RMA-Modul abgewickelt werden. Diese Option ist nur dann relevant, wenn zusätzlich das RMA-Modul der Seiwert GmbH im Einsatz ist.

Alle Aufträge anzeigen

Mit dieser Option kann festgelegt werden, dass standardmäßig alle Belege angezeigt werden. Unabhängig davon, ob diese lieferbar sind oder nicht.

Anzeige referenzierte Belegart

Hier kann eine direkt referenzierte Belegart angegeben werden. Hier wird geprüft, ob der aktuelle Beleg in der Lieferübersicht der Vorgänger eines Beleges mit der referenzierten Belegart ist.

Ist der Beleg vorhanden kann über die Option Farbcodes Beleg vorhanden ein Farbcodes angegeben werden. Die Zeile in der Lieferübersicht wird mit dieser Farbe dargestellt.

Ist der Beleg nicht vorhanden kann über die Option Farbcodes Beleg nicht vorhanden ein Farbcodes angegeben werden. Die Zeile in der Lieferübersicht wird mit dieser Farbe dargestellt.

Ein Beispiel:

Die referenzierte Belegart ist die Proformarechnung. Wenn die Auftragsbestätigung in der Lieferübersicht zu einer Proformarechnung weiterverarbeitet wurde, wird die Auftragsbestätigung mit der Farbe aus Farbcodes Beleg vorhanden dargestellt.

Wurde die Auftragsbestätigung noch nicht zu einer Proformarechnung weiterverarbeitet wurde, wird die Auftragsbestätigung mit der Farbe aus Farbcodes Beleg nicht vorhanden dargestellt.

direkte Verarbeitung

Mit dieser Option wird der Beleg aus der Lieferübersicht im Hintergrund weiterverarbeitet, ohne dass sich der Weiterverarbeitungsdialog öffnet. Die verwendete Belegart wird in der Einstellung „wird weiterverarbeitet zu“ hinterlegt.

Weiterverarbeitung aus referenzierter Belegart und wird weiterverarbeitet zu

Über diese zwei Einstellungen kann ein Beleg in der Lieferübersicht in zwei Schritten weiterverarbeitet werden.

Die erste Stufe wird über die Option „Weiterverarbeitung aus referenzierter Belegart“ bestimmt. Ist beispielweise hier die Proformarechnung angegeben, wird der Beleg in der Lieferübersicht zu dieser Belegart weiterverarbeitet. Solange die Lieferung für diesen Beleg nicht erfüllt ist, bleibt dieser Beleg in der Lieferübersicht stehen.

Der zweite Schritt wird über die Option „wird weiterverarbeitet zu“ festgelegt. Ist beispielweise hier die Belegart Lieferschein angegeben und es existiert bereits eine Proformarechnung, dann wird diese Proformarechnung zum Lieferschein weiterverarbeitet.

Positionsübernahme und Bestandsprüfung

Über diese Einstellungen kann festgelegt werden, wie die Weiterverarbeitung der Belege erfolgen soll.

Hinweise zur Lieferung im Langtext ergänzen

Mit dieser Option kann festgelegt werden, ob Hinweise zur Lieferung in den Langtext hinzugefügt werden. Hierbei wird unterschieden, ob im erstellten Lieferbeleg Teillieferungen oder gänzlich offene Positionen enthält.

Text Nachlieferung

Hier kann der Text für offene Positionen angegeben werden. Diese Konstellation gibt es nur, wenn bei der Bestandsprüfung „Teilmengen bei fehlendem Bestand (0-Positionen beibehalten)“ gewählt worden ist.

Text Teillieferung

Hier kann der Text für Teillieferungen angegeben werden.

Vermietung

Die folgenden Optionen gelten nur dann, wenn das Modul „Vermietung“ der Seiwert GmbH installiert ist. Hier können für Vermietbelege abweichende Einstellungen vorgenommen werden. Die Funktionen selbst sind identisch zu den gleichnamigen Einstellungen ohne Vermietung.

3 Erweiterte Lieferübersicht

In der erweiterten Lieferübersicht werden die offenen und noch zu liefernden Belege dargestellt. Die Anzeige kann je nach gewählten Einstellungen unterschiedlich sein. So besteht die Möglichkeit, dass generell nur die lieferbaren Belege angezeigt werden. Alle nicht lieferbaren werden nicht zur Weiterverarbeitung angeboten.

erweiterte Lieferübersicht

Beleg	Versand	Matchcode	Ort	Artikel	Bezeichnung	Termin	Teil	Bestellt	Geliefert	Bestand	Rest	BME	OK	
! AB2100001		! Heimwerker Jürgen Schul	Berlin DE	! A000053	Mineralwasser	17.05.2021	Ja	84	0	0	84 l	Neir		
				! A000015	Deckenfluter "Dauerbrenne	17.05.2021	Ja	10	0	146	10 Stk	Ja		

Datensätze 1 - 2 von 2

Alle Betriebsstätten Alle Aufträge

Projekt:

Belegstatus:



Schließen

Im unteren Bereich gibt es noch folgende Möglichkeiten zur Steuerung der Anzeige.

Alle Betriebsstätten

Ist der Haken gesetzt werden Belege aller Betriebsstätten angezeigt. Im anderen Fall nur die Belege, die zu der aktuellen Betriebsstätte gehören.

Alle Aufträge anzeigen

Ist der Haken nicht gesetzt werden nur die Belege angezeigt, die auch lieferbar sind. Mit gesetztem Haken kann man sich alle Belege anzeigen lassen.

Projekt

Wenn ein Projekt ausgewählt wird, werden nur die Belege angezeigt die zu dem Projekt gehören.

Belegstatus

Wenn ein Belegstatus ausgewählt wird, werden nur die Belege angezeigt die diesen Belegstatus haben.

Über die „...“ kann der Beleg zu einem Folgebeleg weiterverarbeitet werden.

Bei der Verarbeitung gibt es zwei Varianten. Wenn eine referenzierte Belegart hinterlegt ist, erfolgt die Weiterverarbeitung im Hintergrund. Hier kommen dann auch die Einstellungen bezüglich der Positionsübernahme und Bestandsprüfung zum Tragen.

Nach der erfolgreichen Verarbeitung wird der Beleg gemäß der hinterlegten Druckvorgabe ausgedruckt. Aktuell wird der Direktdruck und der Serverdruck unterstützt.

Ohne referenzierte Belegart öffnet sich beim Klick auf „...“ der Weiterverarbeitungsdialog, den Sie aus der Belegerfassung kennen.

Wenn in den Einstellungen die direkte Verarbeitung aktiviert ist, wird der Weiterverarbeitungsdialog unterbunden und der Beleg im Hintergrund weiterverarbeitet. Auch hier kommen die Einstellungen bezüglich der Positionsübernahme und Bestandsprüfung zum Tragen. Nach der erfolgreichen Weiterverarbeitung wird der erstellte Beleg per Serverdruck ausgedruckt. Der Ausdruck erfolgt nur dann, wenn eine entsprechende Konfiguration in den Druckvorgaben hinterlegt ist.